

Universidad Evangélica de El Salvador

Facultad de Ingeniería Protocolo de Comunicación de Red Ing. Oscar H. Díaz Jurado

Uso básico de Packet Tracer

OBJETIVOS

- Aprender a utilizar un simulador de Redes
- Utilizar comandos del protocolo TCP/IP (ping, tracert) para probar conectividad LAN y WAN

RECURSOS CON EL SIMULADOR PACKET TRACER

- Tres Router 2620XM
- Tres switches 2950-24
- Cuatro Módulos seriales WIC 1T

TOPOLOGÍA DE LA RED Y DIRECCIONAMIENTO IP



Figura 1: Topología de la red

Actividades

- 1. Instalar y ejecutar el Simulador Packet Tracer
- 2. Arrastrar al área trabajo los dispositivos (switch, router y dispositivos)
- 3. Adicionar los módulos seriales a los router.
- 4. Interconectar los dispositivos lan y wan.
- 5. Realizar la configuración del direccionamiento ip de los dispositivos LAN y WAN.
- 6. Probar conectividad LAN.
- 7. Configurar el enrutamiento dinámico (RIP).
- 8. Probar conectividad WAN.

1. Instalar e Iniciar el Simulador Packet Tracer

La versión de Packet Tracer que se usará en todo el ciclo es la 5.3.2, la cuál está disponible para descargar en: <u>http://www.uees.edu.sv/ssr/descargas/packettracer5.3.2.exe;</u> Las máquinas del cómputo ya lo tienen instalado.

La instalación es sencilla y bastará con tener los privilegios adecuados para poder realizar el procedimiento. Se la da clic al botón siguiente hasta finalizar la instalación.

2. Arrastrar al área trabajo los dispositivos (switch, router y dispositivos)

- Con base en la topología de la red arrastre tres router Cisco 2620XM, para lo cual seleccione router en la parte inferior izquierda (Reset Networks) y en la ventana siguiente donde aparecen los router seleccione el router 2620XM y páselo al área de trabajo.
- Realice de forma similar para pasar los Tres Switches 2950-24
- De igual forma seleccione en dispositivos finales (End Devices) el computador y arrastre tres computadores genéricos

3. Adicionar los módulos seriales a los router

Se debe adicionar a los router los módulos seriales para la interconexión Wan de las redes.

En el router de Manizales se le deben adicionar dos módulos seriales WIC – 1T (Uno para interconectar cada ciudad) y en los otros dos router un solo serial. Para realizarlos realice los siguientes pasos.

- 1. Selección el router (doble clic)
- 2. Apague el router, dando clic en el interruptor del router
- Adicione el módulo WIC 1T seleccione Physical/Modules/ WIC 1T y arrastre el módulo a los slots pequeños, en el Router de Manizales adicione dos módulos y debe quedar como aparece en la figura 2.



Figura 2 Interfaces del Router

- 4. Encienda el router, dando clic en el interruptor del router
- 5. En el router de Cali y Cartagena adicione un módulo serial WIC 1T de forma similar

4. Interconectar los dispositivos lan y wan

Usando los Switches interconecte en cada ciudad el computador y el router para lo cual realice los siguientes pasos:

- Con base en la topología de la red (figura 1) seleccione Connections (Conexiones) parte inferior izquierda (Reset Networks) y en la ventana siguiente seleccione Cooper Straight-Through (cable de cobre directo) y realice una línea entre el Computador y Switch, seleccionando el puerto ethernet del computador y cualquier puerto libre del switch. De Igual forma entre el Router y el Switch
- 2. Realice de igual forma en las otras dos ciudades

Usando los puertos seriales de los router interconecte las ciudades para lo cual realice el siguiente paso:

- Con base en la topología de la red (figura 1) seleccione Connections (Conexiones) parte inferior izquierda (Reset Networks) y en la ventana siguiente seleccione Serial DCE (cable Serial del equipo de Control de Datos) y realice una línea entre el Router de Manizales (Serial 0/1) y Router de Cartagena (Serial 0/0).
- 2. Realice de igual forma entre los router de Manizales y Cali.

5. Realizar la configuración del direccionamiento ip de los dispositivos Lan y Wan

Para la configuración del direccionamiento ip de los interfaces LAN (FastEthernet – Fa0/0) y de las interfaces Wan (Serial 0/0 – S0/0 en Manizales) Realice el siguiente proceso:

- 1. Selección el router de la red de Manizales(doble clic)
- Para configurar el nombre del router en el Menú seleccione Config/Global/Settings y en los campos Display Name y Hostname escriba el nombre del router en el caso de Manizales rou -mzl
- 3. Para configurar la dirección ip del router en la Interface Lan, en el Menú seleccione Interfaces/FastEthernet0/0, active la interface seleccionado el campo Port Status y en los campos Ip Address y Subnet Mask escriba la dirección ip y la máscara de subred, para el router de Manizales la dirección ip sería 192.168.0.1 y la máscara 255.255.255.0 y debe quedar como aparece en la figura 3.

GLOBAL ^	F	astEthernet0/0	
Algorithm Settings	Port Status		🔽 On
ROUTING	Bandwidth		Auto
Static	10 Mbps	100 Mbps	
INTERFACE	Duplex		Auto
FastEthernet0/0	Full Duplex	Half Duplex	
Serial0/0	MAC Address	0001.	C915.0AD5
Schaloy1	IP Address	192.1	68.0.1
	Subnet Mask	255.2	255.255.0
	Tx Ring Limit	10	
quivalent IOS (ou_mzl(config-if) ou_mzl(config-if) ou_mzl(config-if) ou_mzl(config)#int ou_mzl(config-if)#	exit erface FastEthernet0/0		(

Figura 3: Configuración Interface LAN FastEthernet 0/0

4. Para configurar la dirección ip del router en la Interface Wan entre Manizales y Cali, en el Menú seleccione **Config/Interfaces/Serial0/0**, active la interface seleccionado el

campo **Port Status,** como el router de Manizales es el DCE (Equipo Control de Datos – MODEM) configure la velocidad de transmisión a 125000 bits por segundo en el campo **Clock Rate** y en los campos **Ip Address** y **Subnet Mask** escriba la dirección ip y la máscara de subred, para el router de Manizales la dirección ip sería 192.168.3.1 y la máscara 255.255.255.0 y debe quedar como aparece en la figura 4.

🥐 rou_mzl	a part of the	2012/17/2	
Physical Config	CLI		
GLOBAL	^	- · · · · ·	
Settings		Serial0/0	
Algorithm Settings	Death Charles		
ROUTING	Port Status		. On
RIP	Clock Rate		125000 👻
INTERFACE	Duplex		Eull Duplex
Serial0/0			
Serial0/1	IP Address	192.168.3.1	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Tx Ring Limit	10	
	<u>v</u>		
Equivalent IOS	Commands		
rou_mzl(config-if)#exit		*
rou_mzl(config) #i	nterface Serial0/0		
rou_mzl(config-if)#clock rate 125000)#		-
	1 =		*

Figura 4

5. Configure la dirección ip del router en la Interface Wan entre Manizales y Cartagena (Serial 0/1) de igual forma que el punto 4 con los siguientes datos:

Tabla 1.

Campo	Valor
Interface	Serial 0/1
Port Status	Activo
Clock Rate	125000 bps
Ip Address	192.168.4.1
Subnet Mask	255.255.255.0

Tabla 1 Datos Interface Wan Router de Manizales

🥐 rou_mzl	4 7 Ber	0-4 =0	
Physical Config	CLI		
GLOBAL			
Settings		Serial0/1	
Algorithm Settings			
ROUTING	Port Status		V On
Static RIP	Clock Rate		125000 🔻
INTERFACE FastEthernet0/0	Duplex		Full Duplex
Serial0/0			
Serial0/1	IP Address	192.168.4.1	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Tx Ring Limit	10	
-			
Equivalent IOS C	ommands		
rou_mzl(config-if)#	no shutdown		*
rou_mzl(config-if)#	clock rate 125000		
rou_mzl(config-if)#	ip address 192.168.	4.1 255.255.255.0	
msr(conrig-ir)#			Ŧ

6. Configure la interface lan del router de Cali con los datos de la tabla 2 de igual forma que lo hizo en el router de la red de Manizales (puntos 1,2 y 3).

Campo	Valor
Display Name	Rou_cali
Hostname	Rou_cali
Interface	FastEthernet 0/0
Ip Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
· · · ·	

Tabla 2 Datos Interface Lan Router de Cali

 Configure la dirección ip del router en la Interface WAN entre Cali y Manizales (Serial 0/0) de igual forma que el punto 4 con los siguientes datos: Tabla 3.

Campo	Valor
Interface	Serial 0/0
Port Status	Activo
Clock Rate	Not Set
Ip Address	192.168.3.2
Subnet Mask	255.255.255.0

Tabla 3 Datos Interface Wan Router de Cali

8. Configure la interface lan del router de Cartagena con los datos de la tabla 4 de igual forma que lo hizo en el router de la red de Manizales (puntos 1,2 y 3).

Campo	Valor
Display Name	Rou_car
Hostname	Rou_car
Interface	FastEthernet 0/0
Ip Address	192.168.2.1
Subnet Mask	255.255.255.0

Tabla 4 Datos Interface Lan Router de Cartagena

9. Configure la dirección ip del router en la Interface Wan entre Cartagena y Manizales (Serial 0/0) de igual forma que el punto 4 con los siguientes datos:

Campo	Valor
Interface	Serial 0/0
Port Status	Activo
Clock Rate	Not Set
Ip Address	192.168.4.2
Subnet Mask	255.255.255.0

Tabla 5 Datos Interface Wan Router de Cartagena

- 10. Para configurar la dirección ip de los computadores selección el computador de la red de Manizales(doble clic)
- 11. Para configurar el nombre del computador y la puerta de enlace en el Menú seleccione Config/Global/Settings y en los campos Display Name y Gateway escriba el nombre del computador en el caso de Manizales pc1-mzl y como puerta de enlace 192.168.0.1
- 12. Para configurar la dirección ip del computador en la Interface Lan, en el Menú seleccione **Interfaces/FastEthernet0/0**, active la interface seleccionado el campo **Port Status** y en los campos **Ip Address** y **Subnet Mask** escriba la dirección ip y la máscara de subred, para el computador de Manizales la dirección ip sería 192.168.0.10 y la máscara 255.255.255.0 y debe quedar como aparece en la figura 5 y figura 6.

🥐 PC1-mzl		
Physical Config (Desktop Software/Services	
Physical Config I	Desktop Software/Services Global Settings Display Name PC1-mzl Gateway/DNS DHCP Image: Static Gateway 192.168.0.1 DNS Server Gateway/DNS IPv6 DHCP Auto Config Image: Static IPv6 Gateway IPv6 DNS Server	
-		

Figura 5

GLOBAL			
Settings		FastEthernet	
Algorithm Settings	Port Status	✓ 0	n
INTERFACE	Bandwidth	🔽 Aut	0
FastEthernet	10 Mbps	100 Mbps	
	Duplex	📝 Aut	:0
	Full Duplex	O Half Duplex	
	MAC Address	0060.2FEE.538D	
	IP Configuration		
	O DHCP		
	Static		
	IP Address	192.168.0.10	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	IPv6 Configuration		
	Link Local Address:		_
	O DHCP		
	Auto Config		
	Static		
	IPv6 Address	1	
1		/	

13. Configure la interface lan del computador de Cali con los datos de la tabla 6 de igual forma que lo hizo en el computador de la red de Manizales (puntos 11 y 12).

Campo	Valor
Display Name	Pc1_cali
Gateway	192.168.1.1
Interface	FastEthernet 0/0
Ip Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0

Tabla 6 Datos Interface Lan Computador de Cali

14. Configure la interface lan del computador de Cartagena con los datos de la tabla 7 de igual forma que se hizo en el computador de la red de Manizales (puntos 11 y 12).

Campo	Valor
Display Name	Pc1_car
Gateway	192.168.2.1
Interface	FastEthernet 0/0
Ip Address	192.168.2.10
Subnet Mask	255.255.255.0

Tabla 7 Datos Interface Lan Computador de Cartagena

6. Probar conectividad Lan

Desde el computador de cada red realizar un ping a la puerta de enlace para probar conectividad en cada lan, siga los siguientes pasos

 Selección el computador de la red de Manizales(doble clic), para realizar un ping a la puerta de enlace, seleccione Desktop/Command Prompt, y escriba el comando ping 192.168.0.1 y debe aparecer como lo muestra la figura 6



Figura 6

2. Realizar la misma prueba en los computadores de cada ciudad (tomar en cuenta la puerta de enlace respectiva de cada computadora). En caso de problemas revisar todo el proceso.

7. Configurar el enrutamiento dinámico (RIP)

Para configurar el enrutamiento dinámico en cada router se debe informar que direcciones de red tiene conectada directamente a cada router (adyacentes) y el protocolo de enrutamiento se encarga de averiguar y actualizar las tablas de enrutamiento.

En el router de Manizales tiene tres redes adyacentes:

Ded	Disassián de Ded
Red	
Lan Manizales	192.168.0.0
Wan entre Manizales y Cali	192.168.3.0
Wan entre Manizales y Cartagena	192.168.4.0

Tabla 8 Redes adyacentes al router de Manizales

En el router de Cali tiene dos redes adyacentes:

Red	Dirección de Red
Lan Cali	192.168.1.0
Wan entre Cali y Manizales	192.168.3.0

Tabla 9 Redes adyacentes al router de Cali

En el router de Cartagena dos redes adyacentes:

Red	Dirección de Red
Lan Cartagena	192.168.2.0
Wan entre	
Cartagena	192.168.4.0
y Manizales	

Tabla 8 Redes adyacentes al router de Manizales

Para configurar el enrutamiento dinámico en el router siga los siguientes pasos:

- 1. Selección el router de la red de Manizales(doble clic)
- 2. Para configurar el enrutamiento rip en el router de Manizales en el Menú seleccione **Config/Routing/RIP** y adicione las tres direcciones de red adyacentes en el campo **Network**, que están en la tabla 8 y queda como aparece en la figura 8.

Physical Config	CLI	
GLOBAL	BID Routing	
Settings	Notwork	i Rodeing
Algorithm Settings	Network	
ROUTING		DDA
Static	Network Address	
RIP	192.168.0.0	
INTERFACE	192.168.3.0	
FastEthernet0/0	192.168.4.0	
Serial0/0		
Serial0/1		
		Remove
+		
Equivalent IOS	Commands	
rou_mar(conrig-rou	CEI)#NECWOIX 152.168.4.0	A
rou_mz1(config-rou	ter)#exit	
rou_mzl(config) #ro	uter rip	
rou mzl(config-rou	ter)#	-



3. Realice el mismo proceso en los router de Cali y Cartagena, tomando en cuenta la tabla correspondiente mencionada anteriormente.

8. Probar conectividad Wan

Desde el computador de cada red realizar un ping y un tracert a los computadores de las otras redes, para probar conectividad en cada lan, siga los siguientes pasos:

1. Selección el computador de la red de Manizales(doble clic), para realizar un ping a el computador de la red de Cali, seleccione **Desktop/Command Prompt**, y escriba el comando **ping 192.168.1.10**.



2. Luego, digite el comando tracert 192.168.1.10 para ver la ruta que hace el paquete para llegar a su destino:



3. Realice éstos mismos pasos para comprobar que hay comunicación entre las 3 PC's.